

1. AMAÇ

Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması, enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve temizliğin doğru ve etkin yapılması için yöntemlerin belirlenmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Hastanenin tüm birimlerinde uyulması gereken temizlik faaliyetlerini kapsar. Gerekli görüldüğünde EKE Hemşiresine başvurulur.

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Başhemşirelik, birim sorumluları, Servis Sorumlu Hemşireleri, Temizlik Sorumlusu ve temizlik personeli ve başta olmak üzere tüm personel sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Hastane Epidemiyolojisi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ve Başhekimlik sorumludur.

4. TANIMLAR

HASTANE BÖLÜMÜ	RİSK DÜZEYİ	UYGUN TEMİZLİK
Ameliyathane, Yoğun Bakım Üniteleri, İzolasyon Odaları, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenen özel alanlar.	Yüksek Riskli	Temizlik + Dezenfeksiyon
Laboratuvarlar, Genel Klinik Servisleri, Hasta Odaları(Banyo-Tuvalet Dahil),Mutfak, Poliklinikler, Tedavi, Pansuman, Bekleme Odaları	Orta Riskli	Temizlik + Gereğinde (yüzeylerin vücut sıvı ve salgılarıyla – kan, kusmuk, idrar vs. – kirlenmesi durumunda) Dezenfeksiyon
Hemşire, Doktor Odaları(Banyo Tuvalet Dahil), Ofisler, Kafeterya, Depolar, Koridorlar	Düşük Riskli	

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**
BAŞHEKİM**KAŞE**

5. UYGULAMA**5.1. Genel Öneriler**

- 5.1.1.** Her bölümün temizliği o bölümde çalışan temizlik personeli tarafından yapılmalıdır.
- 5.1.2.** Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.
- 5.1.3.** Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka eldiven giymelidir.
- 5.1.4.** Eşya ve yüzey temizliği sırasında nonsteril eldiven, tuvalet ve lavabo temizliğinde kırmızı renkli temizlik eldiveni giyilmelidir (Tablo 1).
- 5.1.5.** Kesinlikle kuru süpürme ve silkeleme yapılmamalıdır.
- 5.1.6.** Islak temizlik yöntemi kullanılmalıdır.
- 5.1.7.** Toz kalkmasına neden olacak toz alma yöntemlerinden kaçınılmalıdır.
- 5.1.8.** Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılmalıdır.
- 5.1.9.** Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir.
- 5.1.10.** Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak tüylerden arındırılmalıdır.
- 5.1.11.** Temizlik, temizden kirliye doğru yapılmalıdır.
- 5.1.12.** Her günün başında ve vardiya değişimlerinde paspas ve bez fırçaları değiştirilmelidir.
- 5.1.13.** Çok miktarda kan ve vücut sıvısı dökülen alanın temizliğinden sonra paspas başlıkları değiştirilmelidir.
- 5.1.14.** Kirli paspasla temizlik yapılmamalıdır.
- 5.1.15.** Kirlenen paspaslar su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanmalı ve kurutularak saklanmalıdır.
- 5.1.16.** Temizlik işlemi bittiğinde temizlik malzemeleri yıkanmalı ve kuru şekilde saklanmalıdır.
- 5.1.17.** Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmamalıdır.
- 5.1.18.** Bez ve kova renkleri temizlenecek alana göre belirlenmelidir.
- 5.1.19.** Bütün kuru alanlarda mavi renk; tuvaletler hariç bütün ıslak alanlarda sarı renk; tuvaletlerde kırmızı renk bez ve kova kullanılmalıdır (Tablo 2).
- 5.1.20.** Farklı alanlarda farklı temizlik bezi kullanılmalıdır.
- 5.1.21.** Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık sık bez değiştirilmelidir.
- 5.1.22.** Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılmalıdır.
- 5.1.23.** Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre ve uygun oranda hazırlanmalıdır.
- 5.1.24.** Temizlik solüsyonları günlük olarak işlemiden hemen önce hazırlamalı uzun süre bekletilmemelidir.
- 5.1.25.** Temizlik/dezenfektan çözeltisi sık değiştirilmelidir.
- 5.1.26.** Temizlik/dezenfektan çözeltisi kirlendiğinde, her hasta odası temizliğinden sonra, izolasyon odasının temizliğinden sonra, koruyucu izolasyon odasında kullanılmadan önce değiştirilmelidir.
- 5.1.27.** Tüm bölümlerde temiz ve kirli malzemeler ayrı odalarda bulundurulmalıdır.
- 5.1.28.** Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmamalıdır.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN
BAŞHEKİM****KAŞE**

- 5.1.29.** Kapı ve pencereler, gerekli görülen her durumda ve birime uygun sıklıkta sıcak su ve deterjanla silinmelidir.
- 5.1.30.** Servisteki ördek, sürgü gibi malzemeler kişisel, mümkünse tek kullanımlık olmalıdır.
- 5.1.31.** Oksijen başlıkları her hasta kullanımında, her gün sıcak su ve deterjanla yıkanıp içine distile su konularak kullanıma hazır bekletilmelidir.
- 5.1.32.** Oksijen başlıkları kullanılsa bile haftada bir temizlenmelidir.
- 5.1.33.** Sedye, çamaşır arabası, tekerlekli sandalye yüzey ve tekerlekleri gerektiğinde deterjan ve su ile silinmelidir.
- 5.1.34.** Tuvaletler en son temizlenmelidir.
- 5.1.35.** Yüzey dezenfektanı olarak, Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği ürün, firma önerileri doğrultusunda hazırlanır ve kullanılır.
- 5.1.36.** Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliği yer-yüzey dezenfektanı ile yapılır.
- 5.1.37.** Gerekli görülen durumlarda periyodu beklenmeden temizlik yapılmalıdır.
- 5.1.38.** Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
- 5.1.39.** Personelin yaptığı temizlik işleri, personel temizlik takip formu ile (günlük, haftalık, aylık) takip edilmelidir.
- 5.1.40.** Tüm temizlik personeli çalışanlarına yılda en az bir defa, genel temizlik ve dezenfeksiyon yöntemlerini kapsayan eğitim verilmelidir.

5.2. Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde Uygulanması Gerekenler

- Kan ve vücut sıvılarının döküldüğü yüzeyler bekletilmeden hemen temizlenmelidir.

5.2.1. Pürüzsüz Sert Yüzeylere Dökülmesi Durumunda,

- Temizleme ve dezenfeksiyon işlemi yapacak personel eldiven giyer.
- Damlayan, sıçrayan ve dökülen kan/vücut sıvıları üzerine ilk önce kâğıt peçete konularak peçetenin sıvıyı emmesi sağlanır.
- Emdirme işlemi bittikten sonra kâğıt peçete tıbbi atık kovasına atılır.
- Oluşan bölge temizlik personeli tarafından dezenfektanla dezenfekte edilir.
- Temizlik işleminde kullanılan paspas işlem sonrası dezenfekte edilir.
- Temizleme işlemi bittikten sonra temizlik personeli eldivenlerini çıkarır.
- Eldivenler çıkarıldıktan sonra "El Yıkama ve Eldiven Kullanım Talimatı (TA.02.06)"na göre eller yıkanır.

5.2.2. Pürüzlü Yüzeylere Dökülmesi Durumunda,

- Temizleme ve dezenfeksiyon işlemi yapacak personel eldiven giyer.
- Damlayan, sıçrayan ve dökülen kan/vücut sıvıları üzerine ilk önce kâğıt peçete konularak peçetenin sıvıyı emmesi sağlanır.
- Pürüzlü yüzey kâğıt peçete ile emdirildikten sonra kullanılan orta düzey dezenfektan yüzeye dökülür ve 10 dakika beklenir.
- Bekleme süresinden sonra tekrar kâğıt havlu ile solüsyon iyice emdirilir. Emdirme işleminden sonra kâğıt havlu tıbbi atık kovasına atılır.
- Oluşan bölge temizlik personeli tarafından dezenfektanla dezenfekte edilir.
- Solüsyonun korozif etkisini önlemek için temizleme işlemi bittikten sonra bölge su ile durulanır.
- Temizlik işleminde kullanılan paspas işlem sonrası dezenfekte edilir.
- Temizleme işlemi bittikten sonra temizlik personeli eldivenlerini çıkarır.
- Eldivenler çıkarıldıktan sonra "El Yıkama ve Eldiven Kullanım Talimatı"na göre eller yıkanır.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**
BAŞHEKİM**KAŞE**

5.2.3. Emici Yüzeylere Dökülmesi Durumunda,

- Yatak veya yumuşak eşya üzerine sıçrar yada dökülürse, yatak toplanarak çift torbaya (büyük boy) konulur.
- Torbanın ağzı sıkıca bağlanır.
- Torbanın üzerine ENFEKTE yazılır.
- Torba çamaşırhane görevlisi tarafından alınarak çamaşırhaneye gönderilir.
- Kan/vücut sıvıları yatak örtüsü ve çarşafa dökülmüş ise iç içe 2 adet tıbbi atık torbasına konularak çamaşırhaneye gönderilir.
- Kan ve vücut sıvılarının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman (önlük, N95 solunum maskesi, non-steril eldiven, gözlük) bulundurulur. Enfeksiyon Kontrol Komitesinin önerileri doğrultusunda ilgili bölümler de malzemeler bulundurulur ve tüm personel gerektiğinde bu malzemeleri nasıl temin edeceği , nasıl kullanacağı konusunda da, komiteyi temsilen EKE Hemşiresi tarafından bilgilendirilir.

5.3. Orta Riskli, Düşük Riskli ve En Az Riskli Alanların Temizliği**5.3.1. Genel Öneriler**

- Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmadığı sürece temizlik su ve deterjanla yapılmalıdır.
- Bu alanların temizliğinde dezenfektan kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Temizlik arabasında gerekli tüm malzemelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
- Bütün işlemler toz kaldırmadan yapılmalıdır.

5.3.2. Hasta odalarının temizliğinde uygulanması gerekenler

- Çöpler, “Atıkların Kontrolü Prosedürü” ne göre uzaklaştırılmalıdır.
- Genel alan ve klinik alanlardaki tüm temizlik işlemleri, temizlik şirketi personeli tarafından yerine getirilir. Oda ve servis temizliğinin talimata uygun olarak yapılıp yapılmadığı ilgili şirketin süpervizörü ve bölümün hemşiresi tarafından denetlenir.
- Oda temizliğinden sonra ışıkların telefonun ve çağrı ziliyle çalıştığı kontrol edilmelidir.

5.3.2.A. Dolu Hasta Odası Tuvalet ve Banyo Temizliği

- Günde bir kez mutlaka ve her ihtiyaç duyulduğunda yapılmalıdır.
- Temizlik hizmeti yüksek noktalardan alçak noktalara doğru ve dairesel bir hareket içerisinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılmalıdır.
- Temizliğe başlamadan önce havlular kontrol edilir, kirli ise değiştirilir.
- Klozetin içi dezenfekte edilir (ürünün bir miktar klozette kalması gerekir).
- Yüksek yerlerden başlanarak toz alınır.
- Klozetin dış yüzeyi temizlenir.
- Lavabo ve tezgahı temizlenir.
- Duşakabin ve seramiği temizlenir.
- Aynalı dolabın aynası ve içi temizlenir.
- Tuvalet kağıdı ve buklet malzeme kontrol edilerek eksikler giderilir.
- Duvarlara sıçrayan su lekeleri temizlenir.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**
BAŞHEKİM**KAŞE**

- Çöp kovası içindeki poşet, temizlik arabasındaki kirli torbasına konur.
- Yüzeyin ıslak temizliği yapılır.
- Kapı girişine ıslak zemin levhası yerleştirilir.

5.3.2.B. Dolu Hasta Odasının Temizliği

- Günde bir kez mutlaka ve her ihtiyaç duyulduğunda yapılmalıdır.
- Özel Farabi Hastanesi hasta odaları temizliğinin sabah belirli bir saatte tamamlanması gerekmektedir.
- Planlama bina yapısına göre değişebilir.
- Temizlik personeli hasta odası temizliğine başlamadan önce ellerini "El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı" doğrultusunda yıkar.
- Standartları aşağıda belirlenmiş şekilde hazırlanan kat temizlik arabası ile temizlik yapılacak hasta odası kapısına gelir. Temizlik arabası hasta odasına sokulmadan ve geçişleri engellemeyecek uygunlukta koridora bırakılır. Odada temizlenmesi gereken unsurların atlanmaması ya da iki kere temizlenmemesi için, temizlik personelinin sağ el veya sol elini kullanma alışkanlığı doğrultusunda hasta odası temizliğine saat yönünde ya da ters yönde aşağıdaki adımlar uygulanır.
- Hasta odasına ait kirli tekstiller alınarak yerine temizleri konulur. Kirli olarak toplanmış tekstiller kat kirli odalarında bulunan tekstil ayrıştırma arabalarına gruplarına göre atılır.
- Tozlar alınır. Pervazlar ve eşikler temizlenir.
- Hemşire el yıkama lavabosunun altındaki çöp sepeti boşaltılır ve yeniden poşetlenir.
- Yatağın hareketli yan kolları, baş ve ayakucu parçaları ile duvara monte olan yatak sabitleyici temizlenir.
- Hasta yemek tepsi arabası, komodini, yatak başı tablosu temizlenir.
- Mobilyalar ve içlerindeki minibar, televizyon, para kasası gibi eşyalar temizlenir.
- Aydınlatma armatürleri, telefon, elektrik pano kapağı vb. malzeme temizlenir.
- Perdelerin genel durumu kontrol edilir, aşırı kirlenme olanlar kuru temizleme yapılmak üzere kontratlı hizmetlere rapor edilir.
- Duvarlardaki lekeler temizlenir.
- Yerler her bir oda için ayrı bir adet olmak üzere özel sıvı püskürtmeli ve toz tutucu mikrofiber mop ile temizlenir. Temizleme sonrası mop çıkartılarak temizlik arabası kirli bölümüne konur.
- Kapı iç ve dış doğraması temizlenir.
- Hasta odası tuvalet önüne konmuş olan ıslak zemin levhası buradan alınarak diğer hasta odasına gidilir.

5.3.2.C. Taburcu Hasta Odasının Temizlenmesi

- Yatak süngeri alınarak yatağın taban kısmı temizlenir. Süngerin alt ve üst kısımları temizlenir.
- Yatağın şilte bölümleri kaldırılarak dezenfeksiyonu sağlanır.

5.3.3. Lavabo, banyo ve duşların temizliğinde uygulanması gerekenler

- En son temizlenmelidir.
- Lavabolar günlük temizlenmelidir.
- Lavabo ve kenarları su ve deterjanla veya ovma maddesi ile ovularak temizlenmelidir.
- Bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki fayanslar silinmelidir.
- Banyo ve duş kaba kirinden arındırılmalıdır.
- Duş ve küvet temizliğinde önce fayanslar silinmeli, daha sonra musluk, duş teknesi ve duşa kabin su ve deterjanla veya ovma maddesi ile silinmelidir.
- En son zemin silinmelidir.
- Silinen tüm yüzeyler durulandıktan sonra kurulanmalıdır.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN
BAŞHEKİM****KAŞE**

5.3.4. Zemin ve koridor temizliği ve paspas arabasının kullanımı

- Farklı bir paspasla günlük olarak deterjanlı su ile temizlenmelidir.
- Kirlendikçe temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
- Paspas arabasının mavi kovasına temiz su doldurularak deterjan ilave edilmelidir.
- Sıkma presi kırmızı tarafa monte edilmelidir.
- Paspas mavi kovadaki temiz deterjanlı su ile ıslatılıp suyu sıkılmalıdır.
- Hiç boşluk bırakmamak adına düz hareketlerle zemin silinmelidir.
- Paspas kullanıldıktan sonra kırmızı kovada yıkanmalıdır.
- Sıkma presinde sıkılmalıdır.
- Ardından temiz deterjanlı kısımda yıkanıp sıkılmalıdır.
- Zemin temizliği bitene kadar uygulamaya aynı şekilde devam edilmelidir.

5.3.5. Tuvalet temizliğinde uygulanması gerekenler

- Önce sifon çekilmelidir.
- Klozetin içi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalıdır.
- Klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile deterjan kullanılarak silinmelidir.
- Islak alanlar son olarak durulanmalı ve kurulanmalıdır.
- Tuvalet temizliğinde dezenfektan kullanılmamalıdır.
- Tuvalet zemini en son temizlenmelidir.
- Tuvalet temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri kesinlikle başka yerde kullanılmamalıdır.
- Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır, yedeği bulundurularak tamamen boşaltılıp yıkanmalı ve kurulanmalıdır..

5.3.6. Hemşire ve doktor odalarının temizliğinde uygulanması gerekenler

- Temizlik personeli steril olmayan eldiven giymelidir.
- Öncelikle odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalı, “Atıkların Kontrolü Prosedürü” ne göre uzaklaştırılmalıdır.
- Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
- Temizlikte su ve sabun kullanılmalıdır.
- Cam ve kapılar haftada bir temizlenmelidir.
- Kapı tokmağı ve pencere kenarları her gün silinmelidir.
- Bilgisayarlar ve klavyeler her gün ve kirlendikçe temizlenmelidir.
- Bu odalardaki buzdolapları her hafta temizlenmelidir.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN
BAŞHEKİM****KAŞE**

5.4. Riskli ve Yüksek Riskli Alanların Temizliği**5.4.1. Genel Öneriler**

- Temizlik dezenfektanlı solüsyon kullanılarak yapılmalıdır.
- Kullanılan tüm temizlik bezleri alana ya da odaya özel olmalıdır.
- Sabah saatlerinde bir kez yapılmalıdır.
- Her kirlendiğinde ve her hasta değişiminde tekrarlanmalıdır.
- Temizlik arabasında gerekli tüm malzemelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
- Bütün işlemler toz kaldırmadan yapılmalıdır.

5.5. Ameliyathanelerin Temizliği**5.5.1. Genel Öneriler**

- Ameliyathane temizliği “Ameliyathane Temizliği ve Dezenfeksiyonu konusunda eğitim almış görevli personel tarafından gerçekleştirilir
- Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılır.
- Kirli yüzeyde kullanılan temizlik bezi ve paspas temiz alanda kullanılmaz.
- Her ameliyat odasında ayrı temizlik bezi ve paspas ucu kullanılır.
- Temizlik sırasında eldiven, gerekli ise önlük, maske ve göz koruyucu kullanılır.
- Tüm temizlik işlemlerinden sonra eller yıkanır.
- Cerrahi örtüler ve tüm tekstiller enfekte kabul edilerek kırmızı renkli enfekte çamaşır torbalarında toplanır ve ameliyathane kirli odasında muhafaza edilir. Tekstiller, çamaşırhaneye kapalı araba ile taşınır.
- Ameliyathaneden yapılan her çamaşır transportu sonrasında taşıma arabaları, dezenfektan solüsyon ile temizlenir.
- Her ameliyat sonrasında odada bulunan çöp ve kirli örtüler toplanır.
- Ameliyathanede kullanılan yer yüzey dezenfektanı bakterisid, virüsid ve fungusid özelliktedir ve Hastane Epidemiyoloji ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanmıştır.
- Silmekle ulaşılamayan yerlerin dezenfeksiyonu için alkol bazlı sprey dezenfektan solüsyon kullanılır.
- Dezenfeksiyon ile ilgili ihtiyaç duyulan durumlarda Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi’ne danışılır.
- Tüm hastaların kan ve vücut sıvıları kan yoluyla bulaşan patojenler için enfekte kabul edilerek her ameliyat sonrasında kurallara uygun temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
- Odalarda kullanılan aspiratör kavanozlarının içi temizlik odasındaki lavaboya dökülür.
- Atıklar “Atıkların Kontrolü Prosedürü”ne uygun olarak toplanır.
- İzolasyon gerektiren hastaların kabulü yapıldığında “İzolasyon Prosedürü”ne uygun davranılır, gerekli ise Enfeksiyon Kontrol ve Eğitim Hemşiresi’ne danışılır.

5.5.2. Ameliyat Sonrası Oda Temizliği ve Dezenfeksiyonu

- Eldiven kullanılarak vakada kullanılan örtüler ve kirli tekstiller enfekte çamaşır torbasına konularak, etiket (salon numarası, tarih bilgilerini içeren) yapıştırılır ve kirli odasına taşınır.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**
BAŞHEKİM**KAŞE**

- Tüm çöp kovalarındaki çöpler toplanarak yeni çöp torbası takılır. Çöpler kirli odasına nakledilir.
- Kesici-delici atık kutuları kontrol edilerek $\frac{3}{4}$ 'ü dolanlar yenisi ile değiştirilir.
- Dolu aspiratör kavanozları boşaltılarak dezenfektan ile yıkanır.
- Odadaki tıbbi ekipmanların tüm yüzeyleri temiz olandan kirli olana doğru dezenfektanla silinir.
- Bilgisayar monitörü ve klavyesi kontrol edilir ve dezenfektanla silinir.
- Temiz alandan başlanarak kirli alana doğru ameliyat lamba yüzeyleri, mayo masası ve ameliyat hasta masası dezenfektanla silinir.
- Zemin temiz alandan kirli alan doğru dezenfektan ile silinir. Paspaslama temiz ve silinen alan önde, kirli alan arkada kalacak şekilde yapılır.
- Kapılar dezenfektanla silinir.

5.5.3. Günlük Temizlik ve Dezenfeksiyon

- Günde iki kez (sabah saat 08:00 ve akşam saat 20:00) ve ihtiyaç duyuldukça ameliyathane orta koridor ve dış koridor dezenfektanla temizlenir.
- Sterilizasyon kirli ve temiz malzeme koridoru kontrol edilerek temizlenir. sabah vakalar başlamadan ve akşam vakalar bitince dezenfektan ile silinir.
- Ameliyat odalarının eksikleri kontrol edilerek tüm salonların genel temizliği dezenfektanla yapılır.
- Cerrahi el yıkama lavaboları kontrol edilerek temizlik deterjanı ile temizlenir. El yıkama solüsyonları kontrol edilir, biten solüsyon varsa yenisi ile değiştirilir.
- Soyunma odaları kontrol edilerek forma, maske ve bone eksikleri tamamlanır.
- Soyunma odalarının çöpleri kontrol edilir.
- Ameliyathanede kullanılan terlikler yıkanması için Sterilizasyon Ünitesi'ne gönderilir.
- Ameliyat sırasında kanla kirlenen terlik varsa ameliyat salonundan çıkmadan hemen yenisi ile değiştirilir ve dezenfektanla silinir.

5.5.4. Haftalık Temizlik ve Dezenfeksiyon

Günlük temizliğe ek olarak haftalık temizlik ve dezenfeksiyonda;

- Havalandırma menfezleri, tüm tıbbi ekipman yüzeyleri, malzeme arabaları ve dolapları, tüm yüzeyler kirli olmasa da toz ve kirlilik yayılmasını önlemek için dezenfektanla silinir.
- Kesici-delici atık kutuları kontrol edilerek $\frac{3}{4}$ 'ü dolanlar yenisi ile değiştirilir.

5.5.5. Aylık Temizlik ve Dezenfeksiyon

Aylık temizlik ve dezenfeksiyonda günlük ve haftalık dezenfeksiyona ek olarak; tavanlar, duvarlar dezenfektanla silinir.

5.6. Yenidoğan ünitelerinin temizliğinde uygulanması gerekenler

- Kuvözler her gün sabunlu su ile silinmeli, her bebek değişiminde eğer bebek yatışı yapılmadı ise haftada bir kez dezenfekte edilmelidir.
- Yenidoğan ünitelerinde fenol bileşikleri kullanılmamalıdır. Kullanılacaksa üretici firma önerisi doğrultusunda sulandırılmalı ve bol su ile çalkalanmalıdır.
- Yatakların yüzeyindeki bütünlük bozulmuşsa varsa yenisi ile değiştirilmelidir.

5.7. Yoğun Bakım Hasta Yatağının Temizlik ve Dezenfeksiyonu

- Yoğun bakım ünitesindeki hasta yatağı hastanın durumuna göre (göğüs tüpleri, idrar sondası olan ya da sık sık yatağını kirlüten) gün içinde bir çok kez temizlenir ve dezenfekte edilir.
- Oda temizliği ve yatak dezenfeksiyonu 15 dakika içinde tamamlanır.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN
BAŞHEKİM****KAŞE**

- Oda temizliğinde kullanılan bez ve moblar bir başka hasta odası için kullanılmaz, bez ve moblar için ayrılmış çamaşır makinesinde yıkanır.

5.8. Önemli patojenler için öneriler (MRSA,VRE vb.)

- Standart temizlik ve dezenfeksiyon önerileri uygulanmalıdır.
- Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında el hijyeni, kişisel korunma ve izolasyon önlemlerine uyulmalıdır.
- Antibiyotik dirençli gram pozitif bakteriler (MRSA, VISA, VRE, VRSA) ile çevre kontaminasyonunu önlemek için standart temizlik ve dezenfeksiyon talimatları uygulanmalıdır.
- Hasta bakım alanlarında kapı kolları, yatak kenarları, komodinler vb. sık dokunulan yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonuna özellikle dikkat edilmelidir. Temizlik elemanlarının "Dezenfeksiyon Prosedürü"ne uyumu sağlanmalıdır.
- Çoklu dirençli bakterilerle enfekte hastaların yattığı odaların temizliğinde kullanılan malzemeler diğer odaların temizliğinde kullanılmamalıdır.
- Sterilizasyon amacıyla kullanılan sıvı kimyasal gibi yüksek düzey dezenfektanlar ortam temizliğinde kullanılmamalıdır.
- C.difficile ilişkili enteriti olan hastaların yattığı bölümlerde çevre temizliğinde yer dezenfektanı kullanılır.
- Çocuk klinikleri ve immün sistemi baskılanmış hastaların bulunduğu bölümlerde respiratuvar ve enterik virüsler ile çevre kontaminasyonunu önlemek için standart temizlik ve dezenfeksiyon talimatları uygulanmalıdır.
- Şüpheli veya kanıtlanmış Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJH) olan hasta odasında santral sinir sistemi dokusu ile çevre kontaminasyonu yoksa rutin dezenfeksiyon yapılmalıdır.
- Şüpheli veya kanıtlanmış CJH olan hastaya müdahale yapılan ameliyathanede veya otopsi alanında doku artıklarını uzaklaştırdıktan sonra, ön temizlik yapılarak, dezenfektan solüsyon ile dezenfeksiyon işlemi yapılır. Bu işlemde kullanılan dezenfektan 30-60 dakika yüzeyde kalmalı, daha sonra dezenfektan bir emici ile uzaklaştırılmalı ve bol su ile yıkanmalıdır.

• Tablo 1: Hastane temizliğinde eldiven kullanımı

Alan	Eldiven Türü	Renk
Temizlik (tuvalet ve banyo)	Plastik	Kırmızı
Temizlik (eşya e yüzey)	Tek kullanımlık	Nonsteril
Evsel Nitelikli Atık Toplama	Plastik	Sarı veya mavi
Tıbbi Atık Toplama	Kumaş üzerine kauçuk kaplı	Turuncu

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**
BAŞHEKİM**KAŞE**

Tablo 2: Hastane Temizliğinde Kullanılacak Kova ve Bez Renkleri

BÖLÜM	KOVA RENGİ	BEZ RENGİ
Bütün kuru alanlar Masa, etajer, yatak başucu, cam önü, cam, kapı kolları	MAVİ	MAVİ
Bütün kuru yerle temas eden alanlar	YEŞİL	YEŞİL
Tuvaletler hariç bütün ıslak alanlar Banyo, duş, küvet, armatür	SARI	SARI
Tuvaletler ve laboratuvar alanları Klozet, Pisuar, Sifon Tankı	KIRMIZI	KIRMIZI

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**
BAŞHEKİM**KAŞE**

Tablo 3: Malzemelerin Temizlenme Sıklığı ve Şekilleri

Malzeme	Temizlenme Sıklığı	Nasıl Temizlenecek?
Sedye Tekerlekli sandalye	Günde en az bir kez ve kirlendikçe	Su ve deterjanla silinmeli
Çamaşır arabası Acil arabası	Günde en az bir kez ve kirlendikçe	Su ve deterjanla silinmeli
Serum askıları	Günde en az bir kez ve kirlendikçe	Su ve deterjanla silinmeli
İdrar kapları, sürgüler	Her kullanımdan sonra	Su ve deterjan dezenfektan
Mobilyalar	Günde bir kez	Toz alma
	Ayda bir kez	Su ve deterjanla silinmeli
Camlar	Haftada bir kez	Cam temizleme maddesi ile silme ve kurulama
Perdeler	Haftada bir kez	Kuru vakum
	Kirlendikçe	Yıkama
Duvarlar	Gerekli görüldükçe	Su ve uygun deterjanla silinme
Tavanlar	Ayda iki kez	Kuru vakum
Tavan lambaları	Haftada bir kez	Nemli bezle silme
Radyatörler	Günde bir kez	Toz alma
	Haftada bir kez	Fırçalama
Ahşap bölgeler	Günde bir kez	Toz alma
Zemin	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Halı	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Baca kapakları Havalandırma boşlukları	Ayda bir kez	Mekanik temizlik ve kuru vakum uygulama

HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
BAŞHEKİM
KAŞE

Tablo 4. İzolasyon Ünitelerinde Standart Temizlik Yöntemi ve Öneriler

Malzeme	Temizlik yöntemi	Öneriler
Mobilya, yatak, yatak standı, hasta transfer araçları, serum askıları vb.	Deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Dezenfektanlı sprej solüsyon ile temizlenir.	Çevre temizliği muhafaza edilir.
Şilteler ve yastıklar	Şilteler ve yastıklar daima plastik koruyucu ile kullanılır. Hasta aralarında ve gerektiğinde deterjanlı su ile temizlenir ve sprej dezenfektanla dezenfekte edilir.	Yastığın veya şiltenin plastik kılıfı delindi ise plastik kılıfı ve şilte değiştirilir veya atılır.
Telefonlar	Deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Sprej dezenfektan ile her gün silinir.	
Ventilatör, aspirasyon malzemeleri ve maskeler	Yıkama makinelerinde deterjanlı su ile yıkanır ve kurutulur, dezenfekte edilir. Filtreler tek kullanımlık olmalı ve kullanım sonrası atılmalıdır. Maskeler tek hastaya kullanılır, kirlendiği zaman veya günlük temizlenir.	Her hastadan sonra maske atılır. Her 48 saatte bir tüp ve filtreler değiştirilir. Tek hastaya kullanılır.
Oyuncaklar	Tek hastaya kullanılır. Deterjan+su ile temizlenir ve kurulanır. Direkt temasla yayılabilen bir hastalık varsa (SARS, MRSA, VRE) dezenfektan solüsyon ile dezenfekte edilir.	Eğer hastada direkt temasla yayılabilen bir hastalık varsa (SARS, MRSA) ve temizlenemiyorsa hasta taburcu olduktan sonra veya eks olması halinde oyuncak atılır.
Zeminler	Deterjanlı su ile ıslatılmış temizlik bezleri (mop) ile temizlenir.	Her şiftte en az iki kere ve gerektiğinde daha sık temizlenir.
Komod, oturulan yer ve kolluklar	Kullanım sonrası komodların oturulan yeri ve kolları deterjanlı su ile silinir, durulanır ve dezenfektan solüsyon ile silinir ve kurulanır.	Önce deterjanlı su ile temizlik sonra dezenfeksiyon ve kurulama yapılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 6.1. Atıkların Kontrolü Prosedürü (PR.
6.2. El Yıkama ve Eldiven Kullanım Talimatı (TA.02.06)
6.3. İzolasyon Prosedürü (PR. 02.04)

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**
BAŞHEKİM**KAŞE**